



Metodo 1 - Utilizzo del Pannello di controllo

1. Fare clic su Start e quindi aprire Pannello di controllo.
2. Nel Pannello di controllo, fare clic su Account utente e Famiglia sicurezza.
3. Fare clic su Account utente.
4. Clicca Girare User Account Control attivata o disattivata.



5. Eliminare il segno di spunta o una crocetta sulla casella accanto alla Utilizzare User Account Control (UAC) per aiutare a proteggere il tuo computer opzione.




6. Fare clic su OK.
7. Quando richiesto, riavviare il computer. Si noti che le modifiche avrà effetto su tutti gli utenti del computer.
8. Per attivare la UAC, barrare o semplicemente selezionare la casella di controllo di nuovo.


Metodo 2 - Utilizzo di Pannello di controllo sul singolo utente

Un metodo simile con il metodo 1, ma l'accesso alla UAC tramite un account utente.

1. Fare clic su Start e quindi aprire Pannello di controllo.
2. Nel Pannello di controllo, fare clic su Account utente e Famiglia sicurezza.
3. Fare clic su Aggiungi o rimuovi account utente opzione.



4. Fai clic per selezionare qualsiasi account utente.
5. Fare clic su Vai alla pagina principale account utente.
6. Fare clic su Modifica impostazioni di sicurezza sotto "Apportare modifiche al tuo account utente" sezione.



7. Eliminare il segno di spunta o una crocetta sulla casella accanto alla Utilizzare User Account Control (UAC) per aiutare a proteggere il tuo computer opzione.



8. Fare clic su OK.
9. Quando richiesto, riavviare il computer. Si noti che le modifiche avrà effetto su tutti gli utenti del computer.
10. Per attivare la UAC, barrare o semplicemente selezionare la casella di controllo di nuovo.

Metodo 3 - Utilizzo del Registro di sistema

1. Eseguire Editor del Registro di sistema, digitando "Regedit" Inizia ricerca o nel prompt dei comandi.
2. Nel Registro di sistema, passare alla seguente chiave di registro:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Microsoft \ Windows \
CurrentVersion \ Policies \ System


3. Individuare la seguente sottochiave di registro DWORD nel riquadro di destra:

EnableLUA

4. Fare clic col pulsante destro e scegliere di modificare o fare doppio clic su EnableLUA di modificare l'impostazione. Il prompt di valud, impostare il nuovo valore a 0.
5. Uscire dal Registro di sistema.
6. Riavviare il computer.
7. Per attivare la UAC, è sufficiente cambiare il valore di ritorno EnableLUA a 1.

Metodo 4 - Uso di msconfig configurazione di sistema

1. Esegui MsConfig da Esegui opzione.
2. Nella finestra di configurazione di sistema, fare clic sulla scheda Strumenti.
3. Scorrere l'elenco e individuare "Disabilitare UAP" o "Disabilita UAC" opzione voce. Fare clic su questa linea.



4. Fare clic sul pulsante Avvio.
5. Una finestra del prompt dei comandi e si aprirà automaticamente eseguire ed eseguire determinate processo di disattivare UAC.
6. Chiudi finestra CMD quando fare.

7. Chiudi Msconfig.
8. Riavvia il computer per attivare le modifiche da applicare ed efficace.
9. Per riattivare UAC, basta selezionare "Abilita UAC" o "Abilita UAC" invece di "Disattiva UAC" o "Disabilita UAC", e quindi fare clic sul pulsante Lancia.

Metodo 5 - Utilizzo di Criteri di gruppo

Se sei un amministratore IT o amministratore di sistema, che gestisce molti computer Windows Vista o clienti attraverso il computer, i criteri di gruppo possono essere uno strumento efficace e facile da attivare o disattivare la massa di un gruppo di computer. Per disattivare UAC, sia locali o Criteri di gruppo di Active Directory GPO può essere utilizzato.

1. Fare clic su Start -> Esegui.
2. Tipo gpedit.msc e fare clic su OK per aprire la Criteri di gruppo Editor.

Nota: Se si sta utilizzando Active Directory Domain GPO che controlla molti computer, aprire Criteri di gruppo Management Console facendo clic su Start -> Esegui, quindi digitare gpmmc.msc e fare clic su OK Windows Vista da un computer che è un membro del dominio AD . In Criteri di gruppo Management Console (GPMC) finestra, passare in rassegna le rispettive GPO che è collegato e abilitato alla UO (organizzazione unità) o in cui il dominio Vista computer sono localizzati, poi modificarlo.

3. Naviga e naviga a Configurazione computer -> Impostazioni di Windows -> Impostazioni - Sicurezza> Politiche locali -> Opzioni di sicurezza.
4. Nella parte destra riquadro dettagli, individuare l'utente politiche di controllo di accesso.
5. Fai clic destro ciascuna delle seguenti politiche e configurare o modificare il valore, come indicato qui di seguito, dopo il trattino (-):

* User Account Control: Rileva domanda di impianti per il prompt di altezza e disabili -

* User Account Control: Comportamento del prompt di altezza standard per gli utenti - Nessuna richiesta

* User Account Control: Esegui tutti gli amministratori nel Admin Mode - Approvazione disabili

6. Riavviare il computer.